

Validation 02/11/2009

Révision 08/08/19

Mode opératoire n°1

- Rassembler le plus gros des déchets (déjections, paille) à l'aide de la brosse, les évacuer à l'aide de la pelle et de la brouette dans la benne
- Laver au jet d'eau froide

Mode opératoire n°2

- Laver au jet d'eau froide de façon à éliminer le maximum de souillures

Mode opératoire n°3

- Rassembler le plus gros des déchets (déjections, paille) à l'aide de la brosse, les évacuer à l'aide de la pelle et de la brouette dans la benne
- Laver au karcher

Mode opératoire n°4

- Vider le local
- Racler le sol, ramasser les déchets et les évacuer dans les bacs rouges de catégorie 1
- Laver à l'eau froide les murs et les sols
- Vider les siphons dans les bacs rouges de catégorie 1
- Passer à l'aide de la centrale de nettoyage le produit approprié (DG, DS)
- Laisser le produit agir pendant 15 minutes
- Rincer abondamment à l'aide du karcher
- Passer à l'aide de la centrale de nettoyage le désinfectant si DG étape précédente
- Laisser le produit agir pendant 15 minutes
- Rincer abondamment à l'aide du karcher

Mode opératoire n°5

- Vider le local et **démonter les matériels**
- Racler le sol, ramasser les déchets et les évacuer dans les bacs rouges de catégorie 1
- Laver à l'eau froide **les murs à hauteur d'homme** et les sols
- Vider les siphons dans les bacs rouges de catégorie 1
- Passer à l'aide de la centrale de nettoyage le produit approprié (DG, DS, javel)
- Laisser le produit agir pendant 15 minutes
- Rincer abondamment à l'aide du karcher
- Passer à l'aide de la centrale de nettoyage le désinfectant si DG étape précédente
- Laisser le produit agir pendant 15 minutes
- Rincer abondamment à l'aide du karcher

DG = dégraissant

DS = Désinfectant

Nettoyage et désinfection	
NET IT 01	Mode opératoire du plan de nettoyage
NET IT 02	Instruction pour le lavage et le rangement du petit matériel
IT NET	Contrôle du nettoyage désinfection
NET DQ 02	Plan de nettoyage des zones réfrigérées
NET DQ 03	Plan de nettoyage de la zone d'abattage
NET DQ 04	Plan de nettoyage du matériel
NET DQ 05	Plan de nettoyage des locaux sociaux
NET DQ 06	Plan de nettoyage de la zone bouverie
NET ENR 01	Contrôle bactériologique du nettoyage
NET ENR 02	Fiche de contrôle visuel du nettoyage
NET ENR 03	Suivi du nettoyage

Validation 02/11/2009
Révision 08/08/19

Mode opératoire n°6

- Laver les plafonds, murs en hauteur et rails au karcher
- Pulvériser le produit à l'aide du canon à mousse
- Laisser agir 15 minutes
- Brosser
- Rincer abondamment au karcher

Mode opératoire n°7

- Laver le matériel au karcher
- Brosser avec le produit (DG, DS)
- Laisser tremper 15 minutes
- Rincer abondamment à l'eau froide
- Déposer dans l'armoire de stérilisation le matériel suivant : couteaux, fusils, gants de maille, trocarts, fendoirs, support à couteau, scie à main

Mode opératoire n°8

- Mettre, dans un bac blanc, 2 pastilles de javel pour 10 litres d'eau
- Laisser tremper le matériel pendant 1 heure
- Rincer abondamment

Mode opératoire n°9

- Préparer une solution de javel 2% (4 litres de javel 36° chl et 18 litres d'eau froide)
- Appliquer la javel par pulvérisation ou déposer le matériel dans un bac rouge de javel
- Laisser tremper 1 heure
- Rincer à l'eau froide
- Déposer le matériel dans l'armoire de stérilisation

DG = dégraissant

DS = Désinfectant

Validation

Couteaux

En fin de journée un opérateur de la zone tuerie prépare le bac de trempage des couteaux, gant de maille et fendoir à l'aide de la centrale de nettoyage position 1 :

Le lavage du matériel (couteaux, fusil, gants, fendoirs...) doit être réalisé comme suit :

- nettoyage au karcher,
- brossage avec détergent,
- trempage pendant 15 minutes
- rinçage avant stockage dans l'armoire de stérilisation

Armoire de stérilisation

Aucun matériel ne doit rester sur les postes en fin de tuerie : les couteaux, fusils, gants de maille, fendoir doivent tous être stockés après nettoyage et désinfection dans l'armoire de stérilisation.

Tout le matériel doit être suspendu dans l'armoire de stérilisation : rien ne doit être déposé dans le fond de l'armoire.

Les couteaux doivent être stockés dans un support inox de façon à bénéficier de l'action des UV. Il ne faut pas laisser de couteaux dans les étuis en plastique.

L'armoire de stérilisation doit être en fonctionnement.